


Installation du service logiciel pour le scanner pgb

Remarque: les autorisations d' ADMINISTRATEUR sont requises pour l'installation.


1. Cliquer sur "Télécharger le logiciel du scanner" et enregistrez le fichier.


Télécharger le logiciel du scanner


2. Ouvrir le dossier de téléchargement dans le navigateur (raccourci CTRL + J).




3. Créer le dossier "pgb scanner" dans "Programmes (x86)" et décompresser le fichier ici.




4. Taper cmd via le bouton Windows , cliquer avec le bouton droit de la souris et exécutez en tant qu'administrateur



- a. Taper d'abord: "cd C:\Program Files (x86)\pgb-scanner" suivi par le dossier où se trouve le dossier pgb-scanner et confirmer par Entrée.




- b. Après, taper "terminal-communicator-install-NOT_SECURE.bat" en confirmant par Entrée



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>cd C:\Program Files (x86)\pgb-scanner
C:\Program Files (x86)\pgb-scanner>terminal-communicator-install.bat
```

- c. Le programme est installé.



```
Administrator: Command Prompt
14:43:32.2608 INFO Server started, listening on http://127.0.0.1:47303
Configuration Result:
[Success] Name pgb Terminal Communicator
[Success] Description A service to manage communication with scanner terminal.
[Success] ServiceName pgb Terminal Communicator
Topshelf v4.0.0.0, .NET Framework v4.0.30319.42000

Running a transacted installation.

Beginning the Install phase of the installation.
Installing pgb Terminal Communicator service
Installing service pgb Terminal Communicator...
Service pgb Terminal Communicator has been successfully installed.

The Install phase completed successfully, and the Commit phase is beginning.

The Commit phase completed successfully.


The transacted install has completed.

C:\Program Files (x86)\pgb-scanner>pgbeurope.terminalcommunicator.exe start
14:43:32.6215 INFO Server started, listening on http://127.0.0.1:47303
Configuration Result:
[Success] Name pgb Terminal Communicator
[Success] Description A service to manage communication with scanner terminal.
[Success] ServiceName pgb Terminal Communicator
Topshelf v4.0.0.0, .NET Framework v4.0.30319.42000
The pgb Terminal Communicator service was started.

C:\Program Files (x86)\pgb-scanner>
```

5. Vous pouvez vérifier si le programme a été correctement installé.

Taper "Services" via le bouton Windows . Le "pgb Terminal Communicator" doit se trouver dans la liste.



6. L'installation est bien arrondie. Allez sur la page du scanner sur le site et cliquez sur "vérifier la nouvelle version". Mettez à jour le fichier de l'application et de l'article une fois. Vous pouvez maintenant commencer!

Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter le document "Mise à jour du fichier article".